

1 Настройка узла сети

Обзор

Для настройки узла сети в веб-интерфейсе Zabbix, сделайте следующее:

- Перейдите в: *Настройка* → *Узлы сети*
- Нажмите на *Создать узел сети* в верхнем правом углу (или на имя узла сети для изменения существующего узла сети)
- В диалоге введите параметры для узла сети

Вы также можете использовать кнопки *Клонировать* и *Полное клонирование* в диалоге существующего узла для создания нового узла сети. Нажатие на *Клонировать* сохранит все параметры узла сети и все соединения с шаблонами (с сохранением всех объектов из этих шаблонов). *Полное клонирование* дополнительно сохранит все напрямую добавленные объекты (элементы данных, триггеры, графики и группы элементов данных).

Обратите внимание: При клонировании узла сети, он наследует все сущности из шаблонов, как они настроены изначально в шаблонах. Любые сделанные изменения в этих сущностях на уровне узла сети (такие как интервал опроса элементов данных, измененное регулярное выражение или добавленные прототипы к правилу низкоуровневого обнаружения) не будут скопированы в новый узел сети; они останутся так как есть в шаблоне.

Настройка

Вкладка **Узел сети** содержит общие атрибуты узла сети:

Host
Templates
IPMI
Macros
Host inventory
Encryption

Host name

Visible name

Groups

In groups

Discovered hosts

Zabbix servers

Other groups

Database servers

Hypervisors

JB applications

Linux servers

Network devices

SNMP hosts

Templates

UPS devices

Virtual machines

Web servers

Windows servers

New group

IP ADDRESS	DNS NAME	CONNECT TO	PORT	DEFAULT
<input type="text" value="192.168.3.239"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="IP"/> <input type="button" value="DNS"/>	<input type="text" value="10050"/>	<input checked="" type="radio"/> Remove
Add				

<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="IP"/> <input type="button" value="DNS"/>	<input type="text" value="161"/>	<input checked="" type="radio"/> Remove
<input checked="" type="checkbox"/> Use bulk requests				
Add				

JMX interfaces [Add](#)

IPMI interfaces [Add](#)

Description

Monitored by proxy

Enabled

Параметр	Описание
Имя узла сети	Введите уникальное имя узла сети. Разрешены буквенно-цифровые символы, пробелы, точки, тире и подчеркивания. <i>Обратите внимание:</i> При работающем Zabbix агенте на настраиваемом вами узле сети, параметр <i>Hostname</i> из файла конфигурации агента должен иметь такое же значение, как и введенное здесь имя узла сети. Имя из этого параметра необходимо для обработки активных проверок .
Видимое имя	Если вы укажете это имя, именно оно будет видимо в списках, картах и прочем. Этот атрибут имеет поддержку UTF-8.
Группы	Выбор групп узлов сети к которым будет принадлежать узел сети. Узел сети должен принадлежать по крайней мере одной группе узлов сети.
Новая группа узлов сети	Можно создать новую группу и присоединить к ней узел сети. Игнорируется, если поле пустое.

Параметр	Описание
Интерфейсы	Для узлов сети поддерживаются несколько типов интерфейсов: <i>агент</i> , <i>SNMP</i> , <i>JMX</i> и <i>IPMI</i> . Чтобы добавить новый интерфейс, нажмите на <i>Добавить</i> в блоке <i>Интерфейсы</i> и введите информацию <i>IP/DNS</i> , <i>Подключаться через</i> и <i>Порт</i> . Обратите внимание: Интерфейсы, которые используются какими-нибудь элементами данных, не могут быть удалены и у них ссылка <i>Удалить</i> отображается серым. Опция <i>Использовать массовые запросы</i> у SNMP интерфейсов позволяет включать/отключать массовую обработку SNMP запросов по каждому интерфейсу отдельно.
IP адрес	IP адрес узла сети (опционально).
DNS имя	DNS имя узла сети (опционально).
Подключаться через	Нажатие на соответствующую кнопку подскажет Zabbix серверу что использовать для получения данных от агентов: IP - Подключение к узлу сети, используя IP адресу (рекомендуется) DNS - Подключение к узлу сети, используя DNS имя
Порт	Номер TCP/UDP порта. Значения по умолчанию: 10050 для Zabbix агента, 161 для SNMP агента, 12345 для JMX и 623 для IPMI.
По умолчанию	Отметьте, чтобы интерфейс считался по умолчанию.
Наблюдение через прокси	Узел сети может наблюдаться через Zabbix сервер или через один из Zabbix прокси: (без прокси) - узел сети наблюдается Zabbix сервером Имя прокси - узел сети наблюдается через Zabbix прокси "Имя прокси"
Активировано	Отметьте, чтобы сделать узел сети активным, готовым к мониторингу. Если не отмечено, узел сети неактивен, таким образом не наблюдается.

Вкладка **Шаблоны** позволяет вам присоединить **шаблоны** к узлу сети. Все объекты (элементы данных, триггеры, графики и группы элементов данных) будут унаследованы из шаблона.

Для присоединения нового шаблона, начните вводить имя шаблона в поле *Соединить с новыми шаблонами* до тех пор пока не появится список совпадающих шаблонов. Прокрутите список и выберете нужное. Когда все шаблоны будут выбраны, нажмите на *Добавить*.

Для отсоединения шаблона используйте одну из двух опций в блоке *Присоединенные шаблоны*:

- *Отсоединить* - отсоединение шаблона, с сохранением всех его элементов данных, триггеров и графиков
- *Отсоединить и очистить* - отсоединение шаблона и удаление всех его элементов данных, триггеров и графиков

Имена перечисленных шаблонов являются ссылками, которые ведут на диалог настройки шаблона.


Смотрите также **известные проблемы** по поводу присоединенных шаблонов.

Вкладка **IPMI** содержит атрибуты управления по IPMI.

Параметр	Описание
Метод аутентификации	Выбор алгоритма аутентификации.
Уровень привилегий	Выбор уровня привилегий.

Параметр	Описание
Имя пользователей	Имя пользователя для аутентификации.
Пароль	Пароль для аутентификации.

Вкладка **Макросы** позволяет вам задать [пользовательские макросы](#) на уровне узла сети. Вы также здесь можете просмотреть макросы уровня шаблона и глобальные макросы, если выберите опцию *Макросы узла сети и унаследованные*. Это то место, где отображаются все определенные пользовательские макросы для этого узла сети со своими раскрытыми значениями, а также информация о том откуда эти макросы.



Для удобства имеются ссылки на настройку соответствующих шаблонов и глобальных макросов. Также имеется возможность изменить макрос уровня шаблона/глобальный на уровне узла сети, фактически создав копию этого макроса на узле сети.

Вкладка **Инвентарные данные узла сети** позволяет вам вручную ввести информацию о [инвентарных данных](#) узла сети. Вы также можете выбрать *Автоматически* заполнение инвентарных данных, или деактивировать заполнение инвентарных данных для этого узла сети.

Вкладка **Шифрование** позволяет вам требовать [шифрование](#) соединений с узлом сети.


Параметр	Описание
Подключения к узлу сети	Каким образом Zabbix сервер или прокси подключаются к Zabbix агенту на хосте: без шифрования (по умолчанию), используя PSK (pre-shared key) или сертификат.
Соединения с узла сети	Выберите какой тип подключений разрешен с узла сети (то есть с Zabbix агента и Zabbix sender). Можно выбрать несколько типов соединений одновременно (полезно при тестировании и переключении на другой тип соединения). По умолчанию - "Без шифрования".
Издатель	Разрешенный эмитент сертификата. Сертификат сначала подтверждается CA (центром сертификации). Если он действительный, подписан с помощью CA, тогда можно использовать поле <i>Издатель</i> для более строгого ограничения разрешенных CA. Это поле предназначено для использования, если ваша Zabbix инсталляция использует сертификаты от нескольких CA. Если поле не заполнено, тогда принимается любой CA.
Тема	Разрешенная тема сертификата. Сертификат сначала подтверждается CA. Если он действительный, подписан с помощью CA, тогда можно использовать поле <i>Тема</i> , чтобы разрешить только одно значение строки <i>Тема</i> . Если поле пустое, тогда принимается любой сертификат, подписанный настроенным CA.

Параметр	Описание
Идентификатор PSK	Строка идентификации pre-shared key. Не помещайте конфиденциальную информацию в идентификатор PSK, этот идентификатор передаётся по сети незашифрованным, чтобы уведомить получателя какой PSK необходимо использовать.
PSK	Pre-shared key (строка в шестнадцатеричном формате). Максимальная длина: 512 шестнадцатеричных цифр (256-байт PSK), если Zabbix использует библиотеки GnuTLS или OpenSSL, 64 шестнадцатеричных цифр (32-байт PSK), если Zabbix использует библиотеку mbed TLS (PolarSSL). Пример: 1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

Настройка группы узлов сети

Для настройки группы узлов сети в веб-интерфейсе Zabbix, выполните следующее:

- Перейдите в: *Настройка* → *Группы узлов сети*
- Нажмите на *Создать группу узлов сети* в верхнем правом углу экрана
- В диалоге введите параметры группы



Параметр	Описание
Имя группы	Введите уникальное имя группы узлов сети.
Узлы сети	Выберите узлы сети, члены этой группы. Группа узлов сети может не содержать узлы сети, а может и содержать один или более узлов сети.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/config/hosts/host>

Last update: **2019/11/25 07:04**

