

1 ホストの設定

概要


Zabbix フロントエンドでホストを設定するには、次のことをおこないます：

- [設定]→[ホスト] を開く
- 右の[作成]をクリック（または既存のホストで編集したいもののホスト名をクリック）
- フォームの中のパラメータを入力

また、新しいホストを作成するには、既存のホストのフォーム内の[複製]や[すべて複製]ボタンを使用することもできます。[複製]をクリックすると、そのホストのすべてのパラメータとテンプレートのリンク（テンプレートからすべてのものを保持したまま）を保存します。[すべて複製]は、それに加えて、アイテムやトリガー、グラフ、アプリケーションなどの、ホストに直接ついているものも保存します。

設定

[ホスト]タブでは、以下のような一般的なホストの属性を設定します：



パラメータ	説明
ホスト名	一意なホスト名を入力します。英数字、スペース、終止符（ピリオド）、アンダースコアが使用可能です。 注意：設定しようとしているホストで Zabbix エージェントが動作している場合は、Zabbix エージェントの 設定ファイル のパラメータのホスト名は、ここで入力したホスト名と同じでなければなりません。パラメータ内の名前は、 アクティブチェック の処理で必要になります。
表示名	この名前を設定した場合、この名前がリストやマップなどで表示されます。この属性は UTF-8 をサポートしています。

パラメータ	説明
グループ	ホストが属するホストグループを選択します。ホストは、少なくとも1つのホストグループに属している必要があります。
新規ホストグループ作成	新たなグループを作成し、ホストにリンクすることができます。何も入力しなければ、無視されます。
インターフェース	次のホストのインターフェースタイプがサポートされています: エージェント <input type="checkbox"/> SNMP <input type="checkbox"/> JMX <input type="checkbox"/> IPMI 新しいインターフェースを追加するには、[インターフェース]ブロックの[追加]をクリックし、[IP/DNS] <input type="checkbox"/> [接続方法]、[ポート情報]を入力します。 注意: どのアイテムでも使用されるインターフェースは、削除できません。また、[削除]へのリンクもグレーアウトされています。
IP アドレス	ホストの IP アドレス (任意)
DNS 名	ホストの DNS 名 (任意)
接続方法	それぞれのボタンをクリックすると、エージェントからデータを取得するために何を使用すべきか <input type="checkbox"/> Zabbix サーバに知らせます。 IP - IPアドレスを使用してホストに接続 (推奨) DNS - DNS名を使用してホストに接続
ポート	TCPポート番号 <input type="checkbox"/> Zabbix エージェントの標準ポート番号は、10050です。
標準	デフォルトのインターフェースのラジオボタンをチェックします。
プロキシによる監視	ホストは、Zabbix サーバか Zabbixプロキシのどちらかで監視可能です。 (プロキシなし) - Zabbix サーバでホストを監視 プロキシ名 - [プロキシ名]で指定した Zabbixプロキシでホストを監視
ステータス	ホストのステータス: 有効 - ホストがアクティブで、監視可能 無効 - ホストがアクティブでないので、監視不可能

[[テンプレート](#)]タブ で、ホストへの[テンプレート](#)のリンクを設定できます。アイテム、トリガー、グラフ、アプリケーションのすべてのものが、テンプレートから継承されます。

新しいテンプレートにリンクするには、[追加]をクリックします。テンプレートのリンクを削除するには、次の2つの方法のどちらかを使用します:

- [リンクを削除]- テンプレートのリンクを削除しますが、アイテム、トリガー、グラフは保存します。
- [リンクと保存データを削除] - テンプレートのリンクを削除し、すべてのアイテム、トリガー、グラフを削除します。

[**IPMI**] タブでは IPMI管理に関する属性を設定します。

パラメータ	説明
PMI認証アルゴリズム	IPMI認証アルゴリズムを選択します。
特権レベル	IPMI特権レベルを選択します。
IPMIユーザー名	IPMI認証のユーザー名です。
パスワード	IPMI認証のパスワードです。


[**マクロ**]のタブでは、ホストレベルの[ユーザーマクロ](#)を定義します。

[**ホストインベントリ**]のタブでは、ホストの[インベントリ](#)の情報を手入力できます。また、そのホストに対して、インベントリの自動作成を有効するか、インベントリの作成を無効にするかを選択できます。

ホストグループの設定

Zabbix フロントエンドでホストグループを設定するには、次のことをおこないます：

- [設定]→[ホストグループ]を選択
- 画面の右上にある[グループ作成]をクリック
- フォームでグループのパラメータを入力



パラメータ	説明
グループ名	一意なホストグループ名を入力します。ホスト名は、Zabbix ノード内で一意である必要があります。
ホスト	このグループに属するホストを選択します。ホストの数は、0個でも、1個、複数個でもかまいません。

本ページは2013/04/28時点の原文を基にしておりますので、内容は必ずしも最新のものと限りません。最新の情報は右上の「Translations of this page」から英語版を参照してください。

From: <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/> - **Zabbix Documentation 2.0**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/jp/manual/config/hosts/host>

Last update: **2014/09/26 11:21**

