

2 Modo de manutenção da interface web

Visão geral

A interface web do Zabbix pode ser temporariamente desativada para bloquear o acesso a ela. Isso pode ser muito útil para evitar que o banco de dados de configuração do Zabbix seja alterado por seus usuários, protegendo a integridade do banco.

O banco de dados do Zabbix pode ser parado durante as tarefas de manutenção enquanto a interface web está em modo de manutenção.

Apenas usuários de determinados IPs pré-definidos conseguirão utilizar a interface web durante o modo de manutenção.

Configuração

Para habilitar o modo de manutenção será necessário alterar o arquivo `maintenance.inc.php` que fica localizado no diretório `/conf` dentro da interface web do Zabbix, isso pode ser feito ao alterar as seguintes linhas:

```
// Modo de manutenção.
define('ZBX_DENY_GUI_ACCESS', 1);

// Array de endereços IP que tem permissão de conectar-se à interface web
(opcional).
$ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE = array('127.0.0.1');

// Mensagem de aviso de interface bloqueada para manutenção (opcional).
$ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE = 'We are upgrading MySQL database till 15:00. Stay
tuned...';
```

Parâmetro	Detalhes
ZBX_DENY_GUI_ACCESS	Controla o modo de manutenção: 1 - modo de manutenção ativo, inativo com qualquer outro valor
ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE	Array com endereços IP que possuem permissão de conectar-se à interface web (opcional). Exemplo: <code>array('192.168.1.1', '192.168.1.2')</code>
ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE	Mensagem de aviso de interface bloqueada para manutenção (opcional).

Apresentação

A tela a seguir será apresentada quando usuários, que não tenham seu IP definido no parâmetro **ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE**, tentarem acessar a interface web durante o modo de manutenção. A tela será atualizada a cada 30 segundos para que o funcionamento da interface volte ao normal sem precisar de intervenção direta dos usuários.

We are upgrading MySQL database till 15:00.
Stay tuned...

Retry

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/web_interface/maintenance_mode

Last update: **2016/01/01 17:55**

